

POUR LIRE LES INFO DU DISQUE DUR AVEC FDISK (polo©2002)

Démarrer le PC depuis une diskette de boot 98se ou MEUHHHHH

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>
```

(polo©2002)

a l'invite de a:> tape "fdisk"

```
Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.
A:\>fdisk_
```

(polo©2002)

faire entrée en répondant O (oui) pour disque de grande capacité

```
Votre ordinateur a un disque de plus de 512 Mo. Cette version de Windows
inclut une prise en charge améliorée des disques de grande capacité, ce qui
permet une meilleure utilisation de l'espace de ces disques ainsi que le
formatage des disques de plus de 2 Go en un seul lecteur.
```

```
Important : si vous activez la prise en charge des disques de grande capacité
et créez de nouveaux lecteurs sur ce disque, vous ne pourrez pas accéder à
ces lecteurs avec d'autres systèmes d'exploitation, dont Windows 95,
Windows NT et les versions précédentes de Windows et MS-DOS. De plus, les
utilitaires disque non conçus pour le système FAT32 ne fonctionneront pas
avec ce disque. N'activez pas cette option si vous devez utiliser ces
systèmes ou utilitaires sur ce disque.
```

```
Voulez-vous activer la gestion des disques de grande capacité (O/N) ? [O]
```

(polo©2002)

après Entrée, l'accueil de FDISK

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998
```

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

(polo©2002)

2 choix =

- avec un seul disque dur
- avec deux disques durs

AVEC UN SEUL DISQUE DUR (polo©2002)

choisir l'option 4 pour l'affichage des informations de partition du disque 1

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [4]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                                     (polo©2002)
```

voici les infos pour la partition principale et la partition étendue du disque 1

```
Afficher les informations sur la partition

Disque dur en cours : 1

Partition  État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
C: 1      A   PRI  DOS      WIN98 2ED    3020  FAT32    49%
  2      A   EXT  DOS      3130      51%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

La partition DOS étendue contient des lecteurs logiques DOS.
Voulez-vous afficher les informations sur les lecteurs logiques (O/N) ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                                     (polo©2002)
```

puis Entrée pour voir la suite pour les partitions étendues du disque 1

```

Afficher les informations sur les lecteurs logiques

Lect Non volume      Mo  Système Utilisé
E: 1DIUERS           1561 FAT32      50%
F: 1PAPA             1569 FAT32      50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Appuyez sur Echap pour continuer.
(polo@2002)
```

puis ECHAPP pour quitter

```

Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.
(polo@2002)
```

et re ECHAPP

```

Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.

A:\>

(polo@2002)
```

AVEC DEUX DISQUES DURS (polo©2002)

choisir l'option 4 = affichage des informations de partition du disque 1

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1
Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [4]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK. (polo©2002)
```

voici les infos pour la partition principale et la partition étendue du disque 1

```
Afficher les informations sur la partition

Disque dur en cours : 1

Partition  État Type      Nom de volume  Mo  Système  Utilisé
C: 1      A   PRI DOS      WIN98 2ED      3020  FAT32    49%
   2      A   EXT DOS      3130          51%

L'espace disque total est 6150 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

La partition DOS étendue contient des lecteurs logiques DOS.
Voulez-vous afficher les informations sur les lecteurs logiques (O/N) ? [O]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK. (polo©2002)
```

puis Entrée pour voir la suite pour les partitions étendues du disque 1

```
Afficher les informations sur les lecteurs logiques

Lect Nom volume      Mo  Système  Utilisé
E: 1DIVERS          1561  FAT32    50%
F: 1PAPA             1569  FAT32    50%

Taille totale de la partition étendue : 3130 Mo (1 Mo = 1 048 576 octets)

Appuyez sur Echap pour continuer. (polo©2002)
```

puis ECHAPP pour quitter

```
Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
<C>Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998
```

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

(polo@2002)

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

choisir l'option 5 pour changer de disque dur

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [5]

(polo@2002)

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.

et entrée, vous avez toutes les info sur toutes les partitions quelques soient

Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque	Lect	Mo	Libre	Utilisé
1		6150		100%
	C:	3020		
	E:	1561		
	F:	1569		
2		13782		100%
	D:	4001		
	G:	3200		
	H:	3200		
	I:	3381		

<1 Mo = 1 048 576 octets>

Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[1]

(polo@2002)

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.

taper 2 pour changer de disque dur

```

                                Modifier le lecteur de disque dur en cours

Disque Lect  Mo  Libre  Utilisé
  1          C:   6150    100%
            E:   3020
            F:   1561
  2          D:  13782    100%
            G:   4001
            H:   3200
            I:   3381

<1 Mo = 1 048 576 octets>
Entrez le numéro du lecteur de disque dur <1-2>.....[2]

                                (polo@2002)

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.
```

et entrée

```

                                Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                                (polo@2002)
```

choisir l'option 4 pour l'affichage des informations de partition du disque 2

```

                                Options de FDISK

Disque dur en cours : 2

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [4]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                                (polo@2002)
```

puis entrée et voici les info pour la partition principale et la partition étendue du disque 2

```

Afficher les informations sur la partition

Disque dur en cours : 2

Partition   État Type      Nom de volume  Mo   Système  Utilisé
D: 1       2     PRI DOS      2POLO          4001  FAT32    29%
           2     EXT DOS          9782          FAT32    71%

L'espace disque total est 13782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

La partition DOS étendue contient des lecteurs logiques DOS.
Voulez-vous afficher les informations sur les lecteurs logiques <O/N> ? [Q]

Appuyez sur Echap pour revenir au menu de FDISK.                (polo@2002)

```

puis encore entrée pour voir les info des partitions logiques du disque 2

```

Afficher les informations sur les lecteurs logiques

Lect Nom volume      Mo   Système Utilisé
G: 2RIEN             3200  FAT32    33%
H: 2TELECHARG       3200  FAT32    33%
I: 2RIENDERIEN      3381  FAT32    35%

Taille totale de la partition étendue : 9782 Mo <1 Mo = 1 048 576 octets>

Appuyez sur Echap pour continuer._                               (polo@2002)

```

puis ECHAPP pour quitter

```

Microsoft Windows 98
Partition de disque dur
<C>Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

Options de FDISK

Disque dur en cours : 1

Choisissez une option :

1. Créer une partition DOS ou un lecteur logique DOS
2. Activer une partition
3. Supprimer une partition ou un lecteur logique DOS
4. Afficher les informations de partition
5. Modifier le lecteur de disque dur en cours

Entrez votre choix : [1]

Appuyez sur Echap pour quitter FDISK.                            (polo@2002)

```

et re ECHAPP

```

Microsoft(R) Windows 98
<C>Copyright Microsoft Corp 1981-1999.

A:\>

(polo@2002)

```